

## PANATERM Ver5.0変更内容(2010.8.5更新分)

### ●仕様変更内容

No	対象	内容
1	全て	韓国語に対応しました。
2	PANATERM	フィットゲイン機能を追加しました。
3	PANATERM	ゲイン調整画面の制振周波数自動設定は起動時は常時無効としました。
4	PANATERM	波形グラフィック画面の平滑化設定が次回起動時も反映されるようにしました。
5	PANATERM	ファイル保存時に初期ファイル名が設定されるようになりました。
6	PANATERM	日本語のパラメータヘルプ、解説資料を更新しました。
7	PANATERM	サンプルファイルを最新のデータに更新しました。
8	PANATERM	日本語と英語、中国語の誤記を一部修正しました。
9	PANATERM	下記に示す不具合5件を修正しました。
10	SimMotor	周波数特性画面で波形表示をすべて消したとき、例外エラーを通知する点がある点を修正しました。
11	SimMotor	周波数特性画面でズーム中にシミュレーション実行やファイル読み込みを行うと、横軸表示がおかしくなるため、実行後にズームリセットするようにしました。

### ●不具合修正履歴

No	機能	現象
1	ピンアサイン設定	設定変更後も変更済みの値を書き込むか聞いてくることがないようにしました。
2	モニタ ピンアサイン設定	未定義の設定値を読み込んだ場合、「未定義」と表示するようにしました。
3	パラメータ	ファイル読み込み後にはファイル名が必ず更新されるようにしました。
4	パラメータ	パラメータが表示されていない状態で読み込むと、テーマの切替ができなくなる点を修正しました。
5	波形グラフィック 周波数特性	ファイル保存時にコメントを保存するようにしました。
6	ファイルの選択	コメント表示が実際のデータとずれていたため修正しました。